

Kassenmeldungen im Connect ERP


Inhaltsverzeichnis

Kassenmeldungen im Connect ERP	1
Einrichtung in Connect ERP	2
1.1. Einstellungen Kassen-Kontrolle: Grundeinstellungen durch BackNet	2
1.2. Mandanten hinterlegen	3
1.3. Lager hinterlegen	4
Funktionen der Kassenmeldungen im Überblick	5
2.1. Umlagerung hinterlegen / erfassen	5
2.2. Umlagerungstypen:	5
2.3. Beispiele: Außerbetriebnahme, Anmeldung Filiale oder Lager	6
2.3.1. Außerbetriebnahme einer Kasse	6
2.3.2. Anmeldung einer Kasse in eine Filiale	6
2.3.3. Anmeldung einer Kasse auf das Lager	7
2.4. Lagerbestand	8
2.5. Besondere Hinweise:	8
2.6. Kassenmeldung an die Deutsche Fiskal	9

Einrichtung in Connect ERP

1.1. Einstellungen Kassen-Kontrolle: Grundeinstellungen durch BackNet

Als Erstes müssen beim Kunden unter  die erforderlichen Einstellungen vorgenommen werden:




Diese Konfigurationen können ausschließlich von **BackNet** Support durchgeführt werden.

1.2. Mandanten hinterlegen

Ein oder mehrere müssen erstellt werden.

Hinweis: Auch wenn in **Connect** nur ein Mandant sichtbar ist, kann es organisatorisch sinnvoll oder notwendig sein, Filialen und Lager auf mehrere Mandanten zu verteilen.

Mit dem Button  kann ein neuer Mandant erfasst werden.



The screenshot shows the 'Kasse Anmeldung - Mandant' window. At the top, there are buttons for 'Einfügen' (Insert) and 'Speichern' (Save). The main form contains the following fields:

- Nummer / Name: 1 BackNet-Orga-Test
- Organisationkennung: M8-1
- Webseite: www.backnet.de
- Rechtsform: GmbH u. Co. KG
- Steuernummer: 123456789
- Umsatzsteuer Nr: (empty)
- Wirtschaftsidentifikationsnr: DE123456789
- Hausnummer / Straße: 1-3 Lochackerstr.
- Adresszusatz: (empty)
- PLZ / Ort: 76456 Kuppenheim
- Bundesland / Kanton: BW

Below the main form, a sub-section titled 'Anmeldungkonto' contains the following text and fields:

Nach der Erstellung des Mandanten muss BackNet zuerst Ihr Anmeldekonto erstellen. Sobald das erledigt ist, müssen Sie hier die Zugangsdaten eingeben.

Benutzer:	entwicklung@profi-software.de
Passwort:	*****

Schritte:

1. Erfassung der **Mandanteninformationen** gemäß den Vorgaben (alles, was oben angegeben ist).
2. Manuelle Zuordnung von **Filialen und Lager** zum Mandanten. Wenn es nur **einen** Mandanten gibt, ist dies an dieser Stelle nicht notwendig.
3. Beim Export wird automatisch geprüft, ob noch **nicht zugewiesene Filialen oder Lager** einem Mandanten zugeordnet werden sollen.

Diese Einrichtung ist nur einmalig zu Beginn und vor der ersten Kassenmeldung notwendig. Sobald Sie Änderungen haben müssten Sie diese natürlich auf den neuesten Stand bringen.

1.3. Lager hinterlegen

Wenn Kassen noch nicht in Betrieb sind, aber bereits angeschafft wurden, müssen sie einem **Lager** zugewiesen werden. Zur Lagerverwaltung gibt es einen entsprechenden Button .

 Eine Kasse mit TSE-USB-Stick muss zwingend auch im Lager erfasst werden.

derinformation


Lager

Einfügen Löschern Speichern

Nummer / Name :	10000	Lager 1
Hausnummer / Straße :	1	Test Strasse
Adresszusatz :		
PLZ / Ort :	12345	Test
Bundesland / Kanton :		
Verbunden mit Mandant :	1	BackNet-Orga-Test

Beschreibung Finanzamt Bemerkung

Beschreibung



Funktionen der Kassenmeldungen im Überblick

2.1. Umlagerung hinterlegen / erfassen

Umlagerungen dienen dazu, eine Kasse in ein Lager ein- oder auszulagern.

Umlagerungen zwischen zwei Filialen sind nicht zulässig und dürfen nicht erfasst werden.

Zulässige Umlagerungsvorgänge

- **Filiale → Lager:** Überführung einer Kasse von einer Filiale in ein Lager.
- **Außenbetriebnahme:** Eine Kasse wird außer Betrieb genommen – unabhängig davon, ob sie sich aktuell in einer Filiale oder in einem Lager befindet.
- **Einlagerung:** Eine neue Kasse wird direkt im Lager erfasst.

Wichtige Hinweise und Besonderheiten

Filiale → Filiale:

Eine direkte Umlagerung zwischen zwei Filialen ist gesetzlich nicht zulässig. Die Kasse muss zunächst ins Lager überführt und von dort aus in die Ziel-Filiale weitergegeben werden.

Lager → Filiale:

Für die Überführung einer Kasse vom Lager in eine Filiale muss keine manuelle Umlagerung in der Kassenkontrolle erfasst werden.

Sobald die Kasse in der Filiale mit einer aktiven TSE (Technische Sicherheitseinrichtung) konfiguriert ist, werden Seriennummer und TSE-Daten automatisch an das Connect ERP-System übermittelt.

Kasse Umlagerung						
Kasse Serienr.	Datum	Typ	Von Standort	Nach Standort	Bemerkung	
55555	06.05.2025 1...	Standortwechsel	1	10000		
xSRN1	06.05.2025 1...	Standortwechsel	10000	1		
U600330009	02.05.2025 1...	Außenbetriebnahme	3		Kasse kapput	
xSRN1	01.04.2025	Einlagerung		10000		
5555	20.12.2023 1...	Außenbetriebnahme	1		Kasse kapput	
gggg	04.12.2023 1...	Außenbetriebnahme	1		Kasse kapput	

2.2. Umlagerungstypen:

- **Standortwechsel:** Wird verwendet, um eine Kasse von einem Lager in eine Filiale oder von einer Filiale in ein Lager **umzulagern**. Keine direkte Umlagerung von Filiale zu Filiale möglich da nicht vom Gesetzgeber erlaubt. **Von-Standort** und **Nach-Standort** müssen erfasst werden.
- **Einlagerung:** Nur für **neue Kassen**, die direkt in ein Lager eingelagert werden. **Nach-Standort** muss erfasst werden.

- **Außenbetriebnahme:** Wenn eine Kasse defekt ist oder dauerhaft außer Betrieb genommen wird, kann dieser Typ verwendet werden.
Von-Standort muss erfasst werden (kann eine Filiale oder ein Lager sein).

2.3. Beispiele: Außenbetriebnahme, Anmeldung Filiale oder Lager


Im Folgenden werden die am häufigsten benötigten Typen einer Umlagerung beschrieben.

2.3.1. Außenbetriebnahme einer Kasse

Erfassen Sie in der Registerkarte TSE / Kasse Historie – Registerkarte Umlagerung eine neue Zeile in dem Sie die Seriennummer der Kasse eintragen.



Wenn die Kasse noch fehlende Daten hat, müssen diese Kasseninformationen eingetragen werden.



Danach wählen Sie den „Typ“ Außenbetriebnahme. „Von Standort“ und eine Bemerkung sind hier verpflichtend.

2.3.2. Anmeldung einer Kasse in eine Filiale

Die Anmeldung einer Kasse in einer Filiale erfolgt automatisch, sobald:

- die Kasse korrekt im Netzwerk der Filiale konfiguriert ist und
- eine TSE (Technische Sicherheitseinrichtung) ordnungsgemäß implementiert wurde.

Nach erfolgreicher Verbindung erscheint die Kasse im unteren rechten Bereich der Registerkarte Kasse / TSE Historie.

Dort sieht man:

- das Datum der ersten Datensendung,
- die Seriennummer der Kasse,
- die TSE-Seriennummer (Octet) sowie
- das Ablaufdatum der TSE.

Kasse/TSE Historie - Lager Bestand									
Kasse/TSE Historie		Lager Bestand							
Kasse Nr.	Datum	Kasse Serie Nr.	Kasse Hert.	Kassemodell	TSE Herst.	TSE-Serienr.	TSE-Serienr. (Octet)	TSE Ablauf	Bearbeitet
1	05.12.2023 11:55	j43007b0008	Poindus Syste...	Varipos	SWISSBIT	MQhjWBNVwHcNS88Hlh7fqamk2UnnlWZlwt/56in038Q=	310863581355C07...	25.06.2026 01:59	<input type="checkbox"/>

Um eine Kasse vom Lager in eine Filiale zu überführen, gehen Sie wie folgt vor:

- Löschen Sie im Lager den bisherigen Umlagerungseintrag der betreffenden Kasse.
- In der Filiale muss kein zusätzlicher Eintrag vorgenommen werden.

▶	j43007b0008	22.10.2025	Standortwechsel	▼	11	10000	Kasse in Lager - Standortwechsel
---	-------------	------------	-----------------	---	----	-------	----------------------------------

2.3.3 Anmeldung einer Kasse auf das Lager

Wenn eine Kasse von einer Filiale in ein Lager überführt werden soll, erstellen Sie einen neuen Umlagerungseintrag.

- Erfassen Sie die Daten der betreffenden Kasse.
- Wählen Sie im Feld Typ den Eintrag „Standortwechsel“.
- Geben Sie im Feld Von Standort die aktuelle Filiale an.
- Tragen Sie im Feld Nach Standort die Nummer des Ziel-Lagers ein (z. B. 10000).

Auf diese Weise wird die Kasse korrekt aus der Filiale ins Lager umgemeldet.

TSE / Kasse Historie						
Kasse Bewegungen						
Umlagerung		Sonderinformation				
Kasse Umlagerung						
	Kasse Serienr.	Datum	Typ	Von Standort	Nach Standort	Bemerkung
▶	j43007b0008	22.10.2025	Standortwechsel	▼	11	10000
•				▼		Filiale zum Lager

2.4. Lagerbestand

Wenn mit Lager gearbeitet wird, kann unten der **Lagerbestand** eingesehen werden.

Kasse/TSE Historie - Lager Bestand			
	Lager Nr.	Kasse Serienr.	Datum
▶	10000	55555	06.05.2025 14:45
	10000	45t6zu7	30.04.2025

2.5. Besondere Hinweise:

- Das **Datum** zeigt an, wann die Kasse im Lager eingetroffen ist.
- Wird eine **nicht bekannte Seriennummer** eingegeben, erscheint folgendes Erfassungsfenster.
(im folgenden Beispiel mit der Seriennummer „Serial-test“):

Kasse Informationen

Bitte erfassen Sie zuerst die Kasseninformationen für die Seriennummer Serial-test.

Kasse Model :

Kasse Hertsteller :

Einfafsdatum : Erstesmal benutzt :

Bemerkung :

OK **Abbrechen**

Die darin geforderten Informationen **müssen vollständig** eingegeben werden, bevor fortgefahrt werden kann.

2.6. Kassenmeldung an die Deutsche Fiskal

Beim Export werden alle relevanten Informationen aus der Lagerverwaltung und der Kassen-/TSE-Historie an die **Deutsche Fiskal** übermittelt.

Wenn eine neue Kasse in einer Filiale installiert wird, **muss sie in der Liste erscheinen**.

Filnr	Kasse Nr.	Datum	Kasse Serie Nr.	Kasse Herst.	Kassemodell	TSE Herst.	TSE-Serienr	TSE-Serienr (Octet)	TSE Ablauf	Bearbeitet
1	1	20.12.2023 14:45	55555	Poindus Syste...	Varipos 750	SWISSBIT	MQhjWBNNvwHcNS88Hlh7fqamk2UnnLWZlw...	310863581355C0770D4BCF0...	25.06.2026 01:59	<input type="checkbox"/>
1	1	04.12.2023 14:30	55555	Poindus Syste...	Varipos 750	SWISSBIT	MQhjWBNNvwHcNS88Hlh7fqamk2UnnLWZlw...	310863581355C0770D4BCF0...	25.06.2026 01:59	<input type="checkbox"/>
1	1	20.03.2023 18:07	gggg	Poindus Syste...	Varipos	SWISSBIT	/pWlqlZhSav1wmB8IlpV+ieCnP8pT2Z2CEGIZ...	FE95A5AA5647B1ABF5C2607...	23.06.2025 01:59	<input type="checkbox"/>
1	1	31.10.2022 16:28	45t6zu7	Poindus Syste...	Varipos 750	SWISSBIT	/pWlqlZhSav1wmB8IlpV+ieCnP8pT2Z2CEGIZ...	FE95A5AA5647B1ABF5C2607...	23.06.2025 01:59	<input type="checkbox"/>
1	1	19.08.2022 10:05	45t6zu7	Poindus Syste...	Varipos 750	SWISSBIT	4ct/5DQ8ip1AD01/+cMoUeEfWK1D3eM+KPi...	E1CB7FE434018A98800F4D7...	29.08.2025 01:59	<input type="checkbox"/>

 Wenn dies nicht der Fall ist, **sollte man zuerst die Kassenkommunikation starten** und die **Vorgangsdaten** abrufen.

Für die **TSE-Seriennummer** wird die TSE in **OCTET** verwendet.

In der Baumansicht werden die Filialen dargestellt, die bereits vollständig an das System übermittelt wurden.

In der Baumstruktur:

- **Grünes Symbol:** Filiale vollständig übermittelt.
- **Rotes Symbol:** Daten fehlen noch.

Zentrale	
►	 Filiale 1 (Filiale Jerichow)
►	 Filiale 2 (Filiale Genthin)
►	 Filiale 3 (Filiale Walsrode)
►	 Filiale 4 (Filiale Wittmund)
►	 Filiale 5 (Filiale Arendsee(Altmark))
►	 Filiale 6 (Filiale Osterwieck)
►	 Filiale 7 (Filiale Nordwestuckermark)


Unter „**Kasse – Aktueller Standort**“ wird angezeigt, **wo sich eine Kasse derzeit physisch befindet** und **wo sie offiziell deklariert ist** (erkennbar an den Feldern, die mit „D“ beginnen) und dem Finanzamt gemeldet wurden.

TSE / Kasse Historie Kassenmeldungen Cashpro Version Kasse – Aktueller Standort												
Kasse – Aktueller Standort												
Serienr.	Akt. Ort	Akt. Ort Bez.	Akt. Kasse Nr.	Akt. TSE	Akt. Aktiv	Datum	D. Ort.	D. Ort Bez.	D. Datum	D. Status	D. TSE	D. Kasse Ve
1	8	Filiale Nied...	1	FE95A5AA56...	<input type="checkbox"/>	27.04.2021 1...						
2345	8	Filiale Nied...	1	E1CB7FE4340...	<input type="checkbox"/>	07.09.2020 0...						
4567	8	Filiale Nied...	1	FE95A5AA56...	<input type="checkbox"/>	07.10.2020 0...						
45t6zu7	10000	Lager 1	0		<input checked="" type="checkbox"/>	30.04.2025	10000	Lager 1	07.05.2025 1...	inactive		2.3.15
5555	1	Filiale Jeric...	0		<input type="checkbox"/>	20.12.2023 1...	1	Filiale Jeric...	07.05.2025 1...	inactive		2.3.14



Diese Liste muss immer zuerst aktualisiert werden mit . (Daten werden neu gesucht und in eine Tabelle geschrieben).

Mit dem Knopf  können die Daten exportiert werden.




Man wählt einfach aus, **für welche Filiale oder welches Lager** etwas ausgelagert werden soll.

 Es kann vorkommen, dass noch Informationen fehlen. In diesem Fall erscheint ein Fenster. **Alle fehlenden Daten müssen zuerst erfasst werden**, andernfalls kann der Export nicht fortgesetzt werden.

Zum Beispiel:

In der Filiale 2 war eine Kasse mit Seriennummer C02000443.
Jetzt wird in der Filiale eine Kasse mit Seriennummer C02000445 installiert (gleiche TSE).

Folgende Maske erscheint:



Es muss angegeben werden, was mit der vorherigen Kasse geschehen ist.
Das Feld „**Von-Standort**“ ist dabei **nicht mehr bearbeitbar**.

Wenn der Typ „**Außerbetriebnahme**“ ausgewählt wird, **muss eine Bemerkung** erfasst werden.


Alternativ kann auch „**Standortwechsel**“ gewählt werden, wenn die Kasse in ein Lager überführt wurde.

 Befindet sich die Kasse nun in einer anderen Filiale, muss zuerst die neue Filiale exportiert werden.

Auf der zweiten Tabseite müssen die **fehlenden Informationen zur neuen Kasse** erfasst werden.

In unserem Beispiel fehlt das **Einkaufsdatum**.

Bei einer Außerbetriebnahme muss die **Bemerkung für das Finanzamt** eingetragen werden (z.B. „Kasse defekt“).



Eine dritte Tabseite kann erscheinen, **wenn keine Zuordnung zwischen einer Filiale oder einem Lager und einem Mandanten besteht.**